


6-2(4). クロックメニュー-4


対象の円上に対して鉛直線を描きます。





1. 「水平・垂直」にチェックが入っていないことを確認。

2. 鉛直線を描きたい円上で、マウス右ボタンを押したまま上(0時方向)へ移動します。

💡 下記4.の仮表示線が表示後、「水平・垂直」にチェックを入れると仮表示線が90度毎に移動します。
また、「15度毎」にチェックを入れることで仮表示線を15毎に移動させることができます。



3. 図のようにクロックメニュー「鉛直・円1/4点」が表示されます。



4. 上記クロックメニューが表示されたら右ボタンを離します。

左図のように円上に対して鉛直線が表示(仮表示線)されました。

マウスを移動(回す)すると下記のように鉛直線も移動します。

…始点は円上となります。

